


Instellen Windows Live Mail (Windows 7)

Wanneer u een computer met Windows 7 gebruikt, dan kunt u voor uw e-mail Windows Live Mail gebruiken. Dit is een prima e-mailprogramma, dat goed ingesteld kan worden voor uw SKP-account.



Na het opstarten van Windows 7 kunt u het e-mailprogramma opstarten.

- Klik op Start
- Klik op alle programma's
- Zoek in de lijst naar Windows Live Mail
- Klik op Windows Live Mail




Om gebruik te kunnen maken van het programma moet u een nieuw e-mailaccount invoeren.

- Klik op Accounts in de menuregel (bovenin)



In dit scherm moet u aangeven dat u een e-mailaccount wilt aanmaken.

- Klik op E-mail (aangegeven als apenstaart met een plusteken)



E-mailaccounts toevoegen

Aanmelden met een Windows Live ID. Nog geen Windows Live ID? Maak er dan later een aan.
Aanmelden bij Windows Live

E-mailadres:
Een e-mailadres van Windows Live e-mail aanmaken

Wachtwoord:
 Dit wachtwoord onthouden

Schermaam voor verzonden berichten:

Dit e-mailaccount de standaardaccount maken
 Serverinstellingen handmatig configureren

De meeste e-mailaccounts werken in Windows Live Mail, waaronder
Hotmail
Gmail
en vele andere.

Het is nodig om enkele gegevens in te voeren.

- Voer het e-mailadres in dat u heeft aangevraagd (gebruiker@skpnet.nl)
- Voer het wachtwoord in dat u hiervoor van SKP heeft gekregen
- Vink aan 'Wachtwoord onthouden'
- Voer een schermnaam in voor verzonden berichten
- Vink aan 'Dit e-mailaccount de standaardaccount maken'
- Klik op 'Volgende'



Serverinstellingen configureren

Als de serverinstellingen voor e-mail onbekend zijn, neem dan contact op met de internetprovider of netwerkbeheerder.

Informatie over de server voor inkomende e-mail

Servertype:

Serveradres: Poort:
 Vereist een beveiligde verbinding (SSL)

Verifiëren met:


Gebruikersnaam:

Informatie over de server voor uitgaande e-mail

Serveradres: Poort:
 Vereist een beveiligde verbinding (SSL)
 Vereist verificatie

Om verbinding te kunnen maken met de e-mailserver moet u enkele gegevens invoeren.

- Controleer of het 'Servertype' POP aangeeft
- Voer als POP-server in: **pop.skpnet.nl**
- Voer als SMTP-server in: **smtp.skpnet.nl**
- Vink aan 'Vereiste verificatie'
- Voer als gebruikersnaam uw complete e-mailadres in
- Klik op 'Volgende'



E-mailaccount toegevoegd

gebruiker@skpnet.nl is toegevoegd

Nog een e-mailaccount toevoegen

Windows Live mail zal in het laatste scherm aangeven dat het e-mailaccount is toegevoegd.

- Klik op 'Voltooien' om door te gaan.

Windows Live mail zal uw mailbox controleren, wanneer dit nog niet gebeurt.

- Klik op de knop 'Verzenden en ontvangen' om dit met de hand te doen.

U kunt nu via Windows Live Mail gebruikmaken van uw e-mailaccount van Stichting Kabeltelevisie Pijnacker.